

## Changer les paramètres de démarrage du bios

Catégorie : Dossier

Publié par [Kilaam](#) le 27/7/2007

Pour ceux qui désire s'aventurer dans le doux monde de Linux ou pour ceux ayant besoin de réinstaller leur système d'exploitation, vous aurez probablement besoin de démarrer à partir d'un cd-rom d'installation. Voici donc un petit tutoriel qui vous permettra de configurer les options de boot.

Un peu de vocabulaire

Bios : Il s'agit du système qui est contenu dans une mémoire sur la carte mère. C'est ce petit programme qui permet à l'ordinateur de démarrer.

Boot : On pourrait définir ce mot par "Démarrage, démarrer sur..."

Modifier les paramètres de démarrage

Dans la plupart des cas, accédez au bios de votre ordinateur se fait via la touche F12, DEL, F1 de votre ordinateur. Généralement, il écrit au démarrage de votre ordinateur. Si vous n'arrivez pas à le trouver, vous pouvez ouvrir un topic sur le forum. Donc, après avoir appuyé sur cette touche, nous arrivons à une page ressemblant à cela :

Il faut nous rendre dans l'onglet Boot pour changer les paramètres. Sélectionnez "Boot Device Priority" ou quelque chose du même genre et appuyez sur Entrer.

Vous arrivez à une page affichant les consignes de démarrage. Ici, le bios essaiera de démarrer via la disquette. S'il ne trouve rien, il cherchera sur le disque dur. Nous allons changer cette option pour qu'il recherche un système sur le lecteur cd/dvd. Sélectionnez le premier et appuyez sur Entrer (ou équivalent selon votre bios).

Après avoir pressé la touche, nous arrivons à une fenêtre bleue nous demandant de choisir le premier périphérique de démarrage. Sélectionnez votre lecteur cd/dvd. Ici, c'est notre troisième choix.

Ne reste plus qu'à sauvegarder les paramètres. Rendez-vous dans l'onglet Exit puis sélectionner "Exit & Save Changes" pour enregistrer les modifications.

On vous demande une ultime confirmation et puis l'ordinateur redémarre.

Il ne vous reste plus qu'à mettre votre cd-rom dans l'ordinateur pour qu'il se charge. À noter que certaines cartes mère permettent de choisir le périphérique de démarrage pour la session en cours uniquement en pressant une certaine touche. Dans ce cas, elle sera spécifiée à quelques part sur la première page s'affichant à l'ouverture de l'ordinateur.